国土地理院数値標高モデルインポータの使用方法

本プログラムは国土地理院様の基盤地図情報の数値標高モデルを ENVI ヘインポート する拡張機能です。数値標高モデルの 5m メッシュの 5A(レーザー測量)と 10m メッシ ュの 10B(地形図の等高線)に対応しています。データが格納されているフォルダを指 定し、出力先とルート名を設定することでデータをモザイクして出力します。出力デ ータ形式は GeoTIFF 形式です。

基盤地図情報 URL:

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php

【注意】

本プログラムは独自に開発した無料の拡張機能となるため、正式サポート対象外のプログラムとなります。開発バージョンは ENVI5.7 です。

プログラムの設定方法

「GSI_DEM_Import.sav」というファイルが提供されますので、このファイルを ENVI インストールフォルダの「Extentions」ディレクトリに保存してください。デフォル トの ENVI インストールフォルダは、以下となります。

※xx はバージョンを表しています。

C:¥Program Files¥Harris¥ENVIxx¥extensions

ENVI を起動すると、ツールボックスの「Extensions」に「GSI_DEM_Import」という ツールが追加されていれば、設定完了です。



使用方法

- ダウンロードした数値標高モデルのフォルダを解凍し、インポートする XML 形式 のファイルを同じフォルダへ入れてください。対象ファイルを検索し処理を実施 するため、他拡張子のファイルがあっても正しく動作します。
- 2. ENVI ツールボックス → 「GSI_DEM_Import」をダブルクリックしてツールを起動します。
- 3. パラメータ選択 UI が起動します。実行に必要な項目を設定し、OK ボタンを押下 してツールを実行してください。

SI DEM Importer			×
Input Directory			
Root Name (aptional)			
geodetic system	JGD2011 ~		
0		▼ OK Car	ncel

パラメータ名	。 説明
Input Directory	インポートする XML 形式のファイルを配置したフォル ダを指定します。
Output Directory	結果の出力先フォルダを指定します。
Root Name	出力ファイルのルート名を設定します。未設定の場合に は、自動的に「out」という値が設定されます。
Geodetic system	測地系として、JGD2011 または JGD2000 を選択するこ とができます。数値標高モデルをダウンロードした時期 に応じて適当なものを選択してください。

- OK ボタンを押下すると、ツールが実行されます。最終結果は、読み込まれた数値 標高モデルが 5m メッシュの場合には「ルート名_5m.tif」、10m メッシュの場合 には「ルート名_10m.tif」のようになります。
- 5. 処理が終了すると、以下のダイアログが表示され、OK をクリックすると出力ファ イルが ENVI のインターフェースに表示されます。

gsidem importer	
completed gsidem import	
ОК	

本インポータでは数値標高モデルの値をそのままインポートしますので、海水面の標高値は国土地理院様が設定している「-9999.0」です。ENVI でカーソルバリューを確認すると No Data という表示になりますが、これは出力時に Data Ignore Value へ「-9999.0」を設定しているためです。

なお、出力先ディレクトリ配下に ENVITemp からはじまるフォルダが作成されて おり、読み込まれた個々の XML ファイルに対応する中間生成物(ENVI 形式のファ イル)はすべてそこに出力されています。不要な場合には、こちらは処理後に削除 してください。



連絡先

NV5 Geospatial 株式会社 技術サポート: support_jp@NV5.com